

Hướng dẫn sử dụng Bot MT5

Phần mềm quản lý vốn & bảo vệ tài khoản — solomongroup.net

Tài liệu dành cho khách hàng · Vui lòng đọc kỹ trước khi cài đặt

Bộ này gồm 2 bot RIÊNG

Để dễ sử dụng, phần mềm được tách thành **2 file bot riêng biệt**:

- **1) Bot Quản lý vốn** — [SolomonGroup-QuanLyVon.ex5](#) : bảo vệ tài khoản, chống tất tay, giới hạn lỗ (USD), nghỉ sau khi thua, khóa sau nhiều lần thua liên tiếp, khung giờ vào lệnh.
- **2) Bot Auto** — [SolomonGroup-AutoVaoLenh.ex5](#) : tự vào/thoát lệnh theo chỉ báo (SuperTrend + bộ lọc), có bảng điều khiển riêng. Chọn **số lệnh mỗi ngày**, **số lệnh cùng lúc**, **mức chốt lời**; bảng hiển thị **tỷ lệ thắng (%)** và tổng lãi/lỗ; có nút **TẮT & ĐÓNG HẾT LỆNH (khẩn cấp)** để dừng ngay nếu chạy sai.

Mỗi bot có **MÃ RIÊNG** (gắn theo ID MT5). Nhập **mã Quản lý vốn** vào bot Quản lý vốn, và **mã Auto** vào bot Auto — hai mã khác nhau. Mua gói nào thì được cấp mã gói đó. Mua cả hai: hai bot phối hợp — bot Quản lý vốn quyết định "khi nào được vào lệnh", bot Auto tự tuân theo.

Muốn hai bot phối hợp đúng: ô [InpAutoMagic](#) ở **cả hai** bot phải để **trùng nhau** (mặc định 88888).

1. Bot này làm gì?

Bot là một **Expert Advisor (EA)** chạy trên nền tảng MetaTrader 5 (MT5), giúp bảo vệ tài khoản của bạn: tự động quản lý khối lượng lệnh theo mức rủi ro cho phép, tự gắn Stop Loss / Take Profit, dời SL về hòa vốn, trailing stop, và **chống "tất tay"** —

tự cắt bớt hoặc đóng lệnh khi khối lượng vượt mức an toàn, khóa giao dịch khi lỗi trong ngày chạm giới hạn.

Bạn cứ vào lệnh bình thường (bằng tay hoặc EA khác) — bot chạy nền và tự bảo vệ tài khoản.

2. Chuẩn bị

- Đã cài **MetaTrader 5** trên máy tính (Windows).
- Tài khoản đã đăng ký tại solomongroup.net và đã **nhập số tài khoản MT5 (ID MT5)** của bạn khi đăng ký.
- **Mã kích hoạt** do solomongroup.net cấp cho tài khoản của bạn.
- Hai file bot [SolomonGroup-QuanLyVon.ex5](#) và [SolomonGroup-AutoVaoLenh.ex5](#) (nằm chung trong file nén bạn vừa tải). Chép cả hai vào MT5 và kéo bot nào bạn muốn dùng vào biểu đồ (có thể chạy cả hai, mỗi bot một biểu đồ).

3. Cài bot vào MT5

Bước 1. Mở MT5 → menu [File](#) → [Open Data Folder](#). Một cửa sổ thư mục mở ra.

Bước 2. Vào tiếp thư mục [MQL5](#) → [Experts](#). Chép **cả hai** file [SolomonGroup-QuanLyVon.ex5](#) và [SolomonGroup-AutoVaoLenh.ex5](#) vào đây.

Bước 3. Quay lại MT5. Trong ô **Navigator** (phím [Ctrl+N](#)), nhấp phải mục **Expert Advisors** → [Refresh](#). Bạn sẽ thấy **SolomonGroup-QuanLyVon-v2** và **SolomonGroup-AutoVaoLenh-v7**.

4. Bật quyền giao dịch tự động

Bước 4. Vào **Tools** → **Options** → thẻ **Expert Advisors**. Tích chọn "**Allow Algo Trading**".

Bước 5. Trên thanh công cụ trên cùng, bấm nút **Algo Trading** để nó chuyển sang **màu xanh**. Đây là công tắc tổng — nếu đỏ thì bot không chạy.

5. Cho phép bot kết nối máy chủ bản quyền (quan trọng)

Bot cần kết nối tới máy chủ của solomongroup.net để kiểm tra bản quyền. Nếu thiếu bước này, bot sẽ báo "*Chưa cho phép URL*".

Bước 6. Vào **Tools** → **Options** → thẻ **Expert Advisors**. Tích "**Allow WebRequest for listed URL**", rồi thêm địa chỉ sau vào danh sách:

<https://solomongroup.net>

Nếu solomongroup.net cấp cho bạn một địa chỉ khác, hãy dùng đúng địa chỉ đó. Gõ đúng, bấm Enter để thêm, rồi OK.

6. Gắn bot vào biểu đồ & nhập mã kích hoạt

Bước 7. Mở biểu đồ cặp tiền muốn dùng (ví dụ XAUUSD). Kéo bot bạn muốn (VD **SolomonGroup-AutoVaoLenh-v7**) từ Navigator thả vào biểu đồ. Muốn chạy cả hai bot thì mở hai biểu đồ, mỗi biểu đồ kéo một bot.

Bước 8. Ở cửa sổ hiện ra, thẻ **Common**: tích "**Allow Algo Trading**".

Bước 9. Sang thẻ `Inputs` , dán **mã kích hoạt** được cấp vào ô

`InpLicenseKey` . Kiểm tra các thông số quản lý vốn bên dưới rồi bấm **OK**.

Bước 10. Góc trên phải biểu đồ hiện mặt cười 😊 là bot đang chạy. Bảng trạng thái trên biểu đồ hiển thị "Đã kích hoạt — còn N ngày".

7. Các thông số chính (thẻ Inputs)

Thông số	Ý nghĩa
<code>InpLicenseKey</code>	Mã kích hoạt do solomongroup.net cấp
<code>InpRiskPercent</code>	Rủi ro tối đa mỗi lệnh (% số dư)
<code>InpMaxLot</code>	Khối lượng (lot) tối đa cho một lệnh
<code>InpMaxTotalLot</code>	Tổng lot mở tối đa của tất cả lệnh
<code>InpMaxPositions</code>	Số lệnh mở tối đa cùng lúc
<code>InpDailyLossPct</code>	Lỗ tối đa trong ngày (%) → tự khóa & đóng lệnh
<code>InpMaxDrawdownPct</code>	Sụt giảm vốn tối đa từ đỉnh (%) → khóa
<code>InpBlockNoSL</code>	Ép mọi lệnh phải có Stop Loss

8. Bot Auto vào lệnh theo chỉ báo (nếu bạn mua gói Auto)

Ngoài quản lý vốn, bot còn có **module Auto** tự vào/thoát lệnh theo chỉ báo (SuperTrend + các bộ lọc) — **tất cả đã tích hợp sẵn trong bot, bạn không cần cài thêm gì**. Bạn chỉ cần bật và chọn kiểu.

Bật Auto: ở thẻ `Inputs` , đặt `InpAutoTrade = true` .

Chọn kiểu giao dịch ở ô `InpTradeStyle` — bot tự chọn chỉ báo & bộ lọc phù hợp:

Kiểu	Khung thời gian	Phù hợp
Lướt sóng (Scalp)	M1–M5	Nhiều lệnh, ăn nhanh, theo dõi liên tục
Trong ngày (mặc định) ★	M15–H1	Cân bằng — hợp đa số khách
Swing	H4–D1	Ít lệnh, bám xu hướng lớn
An toàn (thắng cao)	Mọi khung	Rất ít lệnh nhưng chất lượng cao nhất

Chọn khung thời gian ở ô `InpSignalTF` (bạn muốn bot canh vào lệnh theo khung nào: M5, M15, H1...). Để `PERIOD_CURRENT` là theo khung của biểu đồ.

Số tiền & khối lượng: `InpAutoLot` (lot mỗi lệnh), `InpMaxAutoPos` (số lệnh auto tối đa).

Mua cả 2 gói (Quản lý vốn + Auto) thì chúng hỗ trợ nhau: Auto vào lệnh, Quản lý vốn kiểm lại (trailing, khóa lời/lỗ ngày) để bạn có điểm dừng và giữ lợi nhuận. Chỉ cần **một bản bot duy nhất**.

9. TỰ NHẬN XU HƯỚNG & TP/SL LINH HOẠT (mới — v4)

Từ bản **v4**, bot **tự nhận biết thị trường** đang có **xu hướng** hay **đi ngang** (dựa vào ADX + ATR), rồi **tự điều chỉnh chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL)** cho phù hợp:

- **Xu hướng mạnh** → nới rộng TP và **kéo SL theo giá (trailing)** để ôm trọn con sóng, ăn nhiều hơn.
- **Có xu hướng** → TP/SL cân bằng.
- **Đi ngang** → TP gần lại, chốt nhanh, giữ rủi ro nhỏ.

Bật/tắt ở ô `InpAdaptiveTPSL` (mặc định **bật** — khuyên dùng). Khi bật, bot tự

tính TP/SL theo biến động thị trường, bạn không phải chỉnh tay.

Muốn ít lệnh mà chất hơn: bật `InpSkipWeakRange = true` — bot **chỉ vào lệnh khi thị trường có xu hướng**, bỏ qua lúc đi ngang (giảm lệnh nhiều, giảm sụt vốn).

Thông số	Ý nghĩa
<code>InpAdaptiveTPSL</code>	Bot tự nhận xu hướng & tự đặt TP/SL (khuyến bật)
<code>InpSL_ATR_Mult</code>	Độ rộng SL ($\times$ ATR) — mặc định 1.5
<code>InpTP_ATR_Trend / _Strong</code>	TP khi có xu hướng / xu hướng mạnh (nới rộng để ăn dài)
<code>InpAdaptTrail</code>	Kéo SL theo ATR khi có xu hướng (ôm tròn sóng)
<code>InpSkipWeakRange</code>	Chỉ vào lệnh khi có xu hướng (bỏ qua lúc đi ngang)

Bảng trạng thái trên biểu đồ sẽ hiện dòng **"Thị trường: Xu hướng mạnh / Có xu hướng / Đi ngang"** và mức TP/SL linh hoạt đang áp dụng, để bạn biết bot đang nhận định thế nào.

10. Bảng điều khiển trên biểu đồ & bảo vệ nâng cao (mới — v5)

Từ bản **v5**, bot có **bảng điều khiển ngay trên biểu đồ** với **2 tab bấm chuyển**:

- **Tab "Quản lý vốn"**: xem số dư, lãi/lỗ ngày, drawdown, số lệnh, tổng lot, giới hạn lỗ...
- **Tab "Auto"**: xem trạng thái Auto, kiểu giao dịch, thị trường (xu hướng/đi ngang), TP/SL. Có nút bấm ngay: **Bật/Tắt Auto**, **đổi TP/SL Linh hoạt** ↔ **Cố định**, **đổi Kiểu giao dịch** — không cần mở lại cửa sổ Inputs.

Bạn bấm thẳng trên biểu đồ để chuyển tab và điều khiển Auto — nhanh và trực quan.

Ba lớp bảo vệ vốn mới (bạn tự nhập ở thẻ Inputs):

Thông số	Ý nghĩa
<code>InpMaxSL_USD</code>	Giới hạn lỗ tối đa mỗi lệnh theo USD. Bạn nhập số tiền tối đa chịu lỗ cho 1 lệnh; bot tự kéo SL lại để không lỗ quá mức đó. (0 = tắt)
<code>InpCooldownAfterSL_Min</code>	Nghỉ sau khi thua. Sau khi một lệnh auto bị thua, bot NGHỈ số phút bạn đặt mới vào lệnh lại — tránh vào lệnh liên tục lúc thị trường xấu. (0 = tắt)
<code>InpMaxConsecLosses</code>	Khóa sau N lần thua liên tiếp. Thua liên tiếp đủ số lần bạn đặt → bot KHÓA vào lệnh. Mở lại bằng cách bấm nút "Auto: BẬT" trên bảng, hoặc tự mở khi sang ngày mới. (0 = tắt)
<code>InpUseTradingHours</code> + <code>InpTradeStartHour/EndHour</code>	Khung giờ vào lệnh. Chỉ cho bot vào lệnh trong khung giờ bạn đặt (giờ máy chủ). Hỗ trợ khung giờ vắt qua nửa đêm (VD 22–06).

Các lớp này chỉ chặn **MỞ lệnh mới**; bot vẫn quản lý và bảo vệ các lệnh đang mở bình thường. Trạng thái (đang nghỉ/đang khóa/khung giờ) hiển thị ở tab Auto trên bảng.

11. Câu hỏi thường gặp

Bot báo "Mã không hợp lệ cho tài khoản ..."?

Mã kích hoạt gắn với đúng một số tài khoản MT5. Kiểm tra bạn đang đăng nhập đúng tài khoản MT5 đã đăng ký, và dán đúng mã. Nếu vẫn lỗi, liên hệ để được cấp lại.

Bot báo "Chưa cho phép URL"?

Bạn chưa làm Bước 6 (Allow WebRequest). Thêm địa chỉ web vào danh sách rồi gắn lại bot.

Bot báo "Mã đã hết hạn"?

Gói của bạn đã hết hạn. Vui lòng gia hạn để tiếp tục sử dụng.

Tắt MT5 thì bot còn chạy không?

Không. MT5 phải mở và nút Algo Trading màu xanh thì bot mới hoạt động. Nên dùng VPS nếu muốn chạy 24/7.

12. Hỗ trợ

Mọi thắc mắc về cài đặt, mã kích hoạt hay gia hạn, vui lòng liên hệ solomongroup.net qua kênh hỗ trợ chính thức.

© solomongroup.net — Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bot MT5. Không chia sẻ mã kích hoạt của bạn cho người khác.